

Configuración de Sistema Fierro para conectarse desde Windows

Lambda Sistemas S.R.L.
Iguazú 656, Distrito Tecnológico.
CABA. Argentina
Tel: (5411) 3220-1520
www.fierro.com.ar




Configuración de Sistema Fierro para conectarse desde Windows:

Paso 1: Descargar el sistema desde la web de Lambda Sistemas

Ingresar a la dirección: <http://releases.fierro.com.ar/>

Elegir el sistema operativo que estén usando (Windows, Linux) y hacer click en “Descargar”



Paso 2: Instalar el programa

Hacer doble click sobre el archivo descargado. Presionar “Siguiente” en todas las pantallas hasta el final de la instalación.

Paso 3: Cómo abrir Fierro en Windows:

La instalación crea en el escritorio un ícono de acceso a Fierro. También se puede acceder desde el menú Inicio -> Fierro.

Paso 4: Configurar el acceso al servidor

1. En la pantalla de inicio, hacer click en la flecha azul:

Configuración de Sistema Fierro para conectarse desde Windows

Lambda Sistemas S.R.L.
Iguazú 656, Distrito Tecnológico.
CABA. Argentina
Tel: (5411) 3220-1520
www.fierro.com.ar



Ingreso al sistema

Ingrese su nombre de usuario y contraseña

Nombre de usuario

Contraseña

Seleccionar servidor y sucursal

Aceptar Cancelar

Ilustración 1: Pantalla de inicio

Se extenderá la pantalla, para mostrar el nombre del servidor y sucursal:

Ilustración 2: Pantalla de inicio extendida

Ingreso al sistema

Ingrese su nombre de usuario y contraseña

Nombre de usuario

Contraseña

Seleccionar servidor y sucursal

Ingrese el servidor donde desea conectarse

Servidor


Sucursal

Aceptar Cancelar

Configuración de Sistema Fierro para conectarse desde Windows

Lambda Sistemas S.R.L.
Iguazú 656, Distrito Tecnológico.
CABA. Argentina
Tel: (5411) 3220-1520
www.fierro.com.ar



2. Hacer click sobre el ícono de lápiz escribiendo  . Aparecerá la pantalla de listado de servidores.




Ilustración 3: Pantalla de servidores

Configuración de Sistema Fierro para conectarse desde Windows

Lambda Sistemas S.R.L.
Iguazú 656, Distrito Tecnológico.
CABA. Argentina
Tel: (5411) 3220-1520
www.fierro.com.ar



3. Presionar el botón “Crear” para agregar un servidor. Se abrirá la pantalla para completar los datos de la conexión:

Servidor Fierro - Predeterminado

Nombre del servidor 1

Host Pyro 2

Puerto Pyro 3

Habilitar Seguridad SSL Pyro

Directorio de Certificados ./certs

Copiar parametros de conexión Pyro a Web

Host Web 4

Puerto Web 5

Ruta de acceso Web 6

Habilitar Seguridad SSL Web

Aceptar Cancelar

Ilustración 4: Configuración de la conexión

4.1 Para acceder al sistema, completar los datos de la pantalla de acuerdo a los siguientes valores:

1. Predeterminado
2. demolastversion.fierro.com.ar
3. 8712
4. demolastversion.fierro.com.ar
5. 8084
6. fierro-demolastversion

Configuración de Sistema Fierro para conectarse desde Windows

Lambda Sistemas S.R.L.
Iguazú 656, Distrito Tecnológico.
CABA. Argentina
Tel: (5411) 3220-1520
www.fierro.com.ar



5. Aceptar la pantalla y cerrar la lista de servidores para volver a la pantalla de *login*.

Paso 4: Ingresar al sistema

En la pantalla de *login*, seleccionar el servidor recién creado, la sucursal donde desea ingresar, su usuario y contraseña.

El proceso de configuración y conexión hasta aquí descrito es sólo necesario la primera vez. A partir de ello, puede conectarse simplemente ingresando su **usuario** y **contraseña**.